




ADMINISTRAR LDAP

Este módulo permite habilitar la integración entre el directorio activo de la entidad y PapiroCloud, consiguiendo así permitir la autenticación de los usuarios a través del directorio activo y sincronizando la información desde el mismo hacia Papirocloud.

Para iniciar se debe desplegar el menú *Configuración* y escoger la opción Administrar ldap.



El sistema mostrará diferentes parámetros que se pueden activar o desactivar para poder realizar la configuración de autenticación y sincronización de usuarios con LDAP.

Configuración autenticación con LDAP

Se deben configurar los siguientes parámetros:

1. **Módulo de autenticación con ldap:** permite activar o desactivar la autenticación con LDAP



Módulo de autenticación con ldap activado

2. **Direcciones de controladores:** se debe ingresar la dirección del servidor

Direcciones de controladores

ldap.ximil.co

3. **Puerto de conexión:** se debe ingresar el puerto del servidor LDAP

Puerto de conexión

389



4. **Usuario administrador:** se ingresa el usuario al que se le otorgan permisos de consulta para acceder a consultar en el árbol

Usuario administrador

ximilad

5. **Contraseña administrador:** se digita la contraseña del usuario de consulta

Contraseña administrador

password

6. **Sufijo para la cuenta del administrador:** se debe ingresar el sufijo personalizado para la cuenta del administrador.

Sufijo para la cuenta del administrador

7. **Base de nombre distinguido BASEDN**

Base de nombre distinguido BASEDN

cn=users,dc=ximil,dc=co

8. **Tiempo de espera:** se ingresa el tiempo de espera máximo para establecer la conexión (timeout) en segundos.

Tiempo de espera

5

9. **Prefijo para las cuentas:** cadena que se agrega como prefijo a todas las cuentas

Prefijo para las cuentas



- 10. Sufijo para las cuentas:** cadena que se agrega como sufijo a todas las cuentas

Sufijo para las cuentas

- 11. Atributo para autenticar en PapiroCloud:** se selecciona el atributo de PapiroCloud que se usará para validar la autenticación contra ldap.

Atributo para autenticar en OrfeoGob

Nombre de usuario	▼
Nombre de usuario	
Nombre de usuario externo	
Correo electrónico	

- 12. Atributo para autenticar en Ldap:** se selecciona el atributo de ldap que se utilizará para validar la autenticación ldap.

Atributo para autenticar en Ldap

Para finalizar la configuración se hace clic en el botón **Guardar**.

Guardar